

青岛最大的网络公司—青岛畅通网

技 术 支 持 手 册

(仅限畅通网客户使用)

青岛畅通信息技术工程有限公司

<http://www.0532163.com> <Http://www.chinawebseo.com>

如何设置您的企业电子邮箱？


一、 outlook express的设置方法

outlook express 使用方法：[假设您的域名为:youdomain.com，您的邮箱为:postmaster@youdomain.com]

1. 您在 Outlook Express 中使用方法如下(在 Hotmail 等软件中使用方法类似.看清楚,是 Outlook Express,不是 Microsoft Outlook.)

(请注意将以下说明中的 youdomain.com 替换为您的域名)

2.如下图所示，弹出 Outlook Internet 连接向导；在显示名处输入您的个人名称或此邮件地址代表的部门名称。如（图一）：



[图 1]

3.点击下一步弹出以下窗口，在电子邮件地址处填写入您的邮件地址（例如 root@youdomain.com）；

(请注意将 youdomain.com 替换为您的域名)




[图 2]

4. 点击下一步弹出以下窗口，我的邮件接收服务器选择是 POP3 服务器；接收邮件服务器地址填写：
mail.youdomain.com；发送邮件服务器地址填写：mail.youdomain.com；（请注意将 youdomain.com 替
换为您的域名）



[图 3]

5. 点击下一步弹出以下窗口，在帐户名处填写您的邮件地址（例如 root@youdomain.com）请注意邮件后缀要填写；在密码处输入您已设定的 root@youdomain.com 的密码。如：[图 4-1]（**请注意将 youdomain.com 替换为您的域名**）



[图 4-1]

6. 点击下一步完成第一步设置；



[图 4-2]

7.由于我司邮件服务器作了安全验证，因此请继续第二步设置：点击 工具 --> 帐户。
(如：图五 所示)



[图 5]

8.弹出属性窗口，请将 **我的服务器要求身份验证** 勾选（如下图），确定，完成设置。好了您现在已经将您的 Email 地址 postmaster@youdomain.com 设置到您的 Outlook 中了。这样您就可以使用 Outlook 在本地计算机收发邮件了。

（当然，在收发邮件之前请确认您的计算机已经连接 Internet。）（**请注意将 youdomain.com 替换为您的域名**）

二、 Foxmail 的设置方法

Foxmail 使用方法：[假设您的域名为:abc.com，您的邮箱为:abc@abc.com]

- 1.请安装最新 Foxmail 最新版本，打开 Foxmail；
- 2.如下图所示，点击帐户 -> 新建，弹出 Foxmail 用户向导；



- 3.点击下一步弹出以下窗口，在用户名处填入您喜欢的名字，如：abc；



- 4.点击下一步弹出以下窗口，填写发送者姓名(如叶先生)及邮箱地址(如：abc@abc.com)



5. 点击下一步弹出以下窗口，在 a 处填入 "mail.abc.com"，在 b 处填入您的整个邮箱地址（如 abc@abc.com，注意要带上后缀 @abc.com）；



6. 点击下一步弹出以下窗口，由于我司邮件服务器作了安全验证，请将 a 处前面的钩打上；为了安全保密起见，建议您不要在服务器上备份您的邮件，请不要将 b 处前面的钩打上。



7. 点击完成按钮，结束您的邮箱设置。这样您就可以使用 Foxmail 在本地收发邮件了。

[青岛网络公司](#) 青岛畅通网专门提供[青岛网站建设](#)、[青岛域名注册](#)、[青岛虚拟主机](#)，[青岛网站推广](#)（包括[青岛 google 左侧排名](#) [青岛 google 右侧 adwords](#) [青岛百度等推广](#)），网络办公系统，支票打印软件等服务。公司目前是青岛最大的网络之一，已经服务客户近 2000 家。欢迎广大客户继续支持畅通网的工作，畅通网也会以更加细致的服务，回报广大客户。

更多技术支持请访问：[畅通网技术支持网站](#)—<http://bbs.0532163.com>/或致电

畅通网客服热线：0532-86068282